



Outlook 2013

新サーバー設定方法：

※【旧サーバーメールアカウント】が設定されていることを前提としております。

- 1 メールソフトを起動し、Outlook2013の【ファイル】を選択し、【アカウントの追加】をクリックします。



The screenshot shows the 'アカウント情報' (Account Information) window in Outlook 2013. The left sidebar contains navigation options: 情報 (Information), 開く/エクスポート (Open/Export), 名前を付けて保存 (Save As), 添付ファイルの保存 (Save Attachments), 印刷 (Print), Office アカウント (Office Account), オプション (Options), and 終了 (Exit). The main content area is titled 'アカウント情報' and displays the current account: k.akiba@cpics01.cpi.ad.jp with POP/SMTP settings. A red circle highlights the '+ アカウントの追加' (Add Account) button. Below this are three sections: 'アカウントとソーシャル ネットワークの設定' (Account and Social Network Settings), 'メールボックスの整理' (Mailbox Maintenance), and '仕分けルールと通知の管理' (Manage Rules and Notifications).

2

【自動アカウントセットアップ】の画面で、【自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする（手動設定）】を選択して、【次へ】をクリックします。

The screenshot shows a dialog box titled 'アカウントの追加' (Add Account) with a sub-header '自動アカウント セットアップ' (Automatic Account Setup). Below the sub-header is the instruction 'アカウントを手動で設定するか、または他の種類のサーバーに接続します。' (Set up the account manually or connect to a different type of server). There are three radio button options under the heading '電子メール アカウント(A)' (Email Account):

- 電子メール アカウント(A)
- 自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする（手動設定）(M)**

Below the radio buttons are input fields for '名前(Y):' (Name), '電子メール アドレス(E):' (Email Address), 'パスワード(P):' (Password), and 'パスワードの確認入力(T):' (Confirm Password). The '次へ(N) >' button is circled in red.

3

【サービスの選択】の画面で、【POPまたはIMAP】を選択して【次へ】をクリックします。

The screenshot shows the same dialog box, now at the 'サービスの選択' (Service Selection) step. It lists three radio button options:

- Microsoft Exchange Server または互換性のあるサービス(M)
Exchange アカウントに接続して、電子メール、予定表、連絡先、タスク、ボイス メールにアクセスします
- Outlook.com または Exchange ActiveSync と互換性のあるサービス(A)
Outlook.com などのサービスに接続し、電子メール、予定表、連絡先、タスクにアクセスします
- POP または IMAP(P)**
POP または IMAP 電子メール アカウントに接続します

The '次へ(N) >' button is circled in red.

4

【POPとIMAPのアカウント設定】の画面で、メールアカウント情報の設定をします。情報を入力後、【次へ】ボタンをクリックしたらアカウント設定をテストする】にチェックを入れ、【詳細設定】ボタンをクリックします。

【ユーザー情報】

名前	メールの差出人として表示される名前です。	A
電子メールアドレス	コントロールパネルで設定したメールアドレスを入力します。	

【サーバー情報】

アカウントの種類	[POP3] を選択します。	B
受信メールサーバー	【新メールサーバー名】	
送信メールサーバー	【新メールサーバー名】	

【メールサーバーへのログイン情報】

アカウント名	コントロールパネルで設定したメールアドレスを入力します（[@]以降のドメイン名も含めて入力してください。）	C
パスワード	コントロールパネルで設定したメールアカウントのパスワードを入力します。	
パスワードを保存する	チェックを入れます。	

5

[送信サーバー] タブの【送信サーバー (SMTP) は認証が必要】にチェックを入れ、
【受信メールサーバーと同じ設定を使用する】を選択します。

The screenshot shows the 'インターネット電子メール設定' (Internet Email Settings) dialog box with the '送信サーバー' (Send Server) tab selected. The '送信サーバー (SMTP) は認証が必要(O)' (Send Server (SMTP) requires authentication) checkbox is checked. Below it, the radio button '受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)' (Use the same settings as the receive mail server) is selected. Other options include '次のアカウントとパスワードでログインする(L)' (Log in with the following account and password), 'パスワードを保存する(R)' (Save password), 'セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)' (Support for Protected Password Authentication (SPA)), and 'メールを送信する前に受信メールサーバーにログインする(I)' (Log in to the receive mail server before sending mail). There are input fields for 'アカウント名(N):' and 'パスワード(P):', and an 'OK' button at the bottom right.

6

[詳細設定] タブの【受信サーバー (POP3) 】に [110] 、
【送信サーバー (SMTP) 】に [587] と入力し [OK] ボタンをクリックします。
(弊社の送信サーバーでは [25] も利用可能です。)

The screenshot shows the 'インターネット電子メール設定' (Internet Email Settings) dialog box with the '詳細設定' (Detailed Settings) tab selected. Under 'サーバーのポート番号' (Server Port Numbers), the '受信サーバー (POP3)(I):' (Receive server (POP3)) is set to 110, and the '送信サーバー (SMTP)(O):' (Send server (SMTP)) is set to 587. There is a '標準設定(D)' (Default) button next to the POP3 field. Below, there is a checkbox for 'このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E)' (This server requires a secure connection (SSL)), a dropdown for '使用する暗号化接続の種類(C):' (Type of secure connection to use) set to 'なし' (None), and a slider for 'サーバーのタイムアウト(T)' (Server timeout) set to '長い 1分' (Long 1 minute). Under '配信' (Delivery), the checkbox 'サーバーにメッセージのコピーを置く(L)' (Place a copy of the message on the server) is checked, with 'サーバーから削除する(R)' (Delete from server) set to 14 days. There is also an 'OK' button at the bottom right.

7

【POPとIMAPのアカウント設定】の各項目を確認して、【次へ】をクリックします。

アカウントの追加

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(N): 会社のメール
電子メール アドレス(E): example@example.com

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): m199.secure.ne.jp
送信メール サーバー (SMTP)(O): m199.secure.ne.jp

メール サーバーへのログイン情報
アカウント名(U): example@example.com
パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(R)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。
アカウント設定のテスト(T)
 【次へ】をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

新しいメッセージの配信先:
 新しい Outlook データ ファイル(W)
 既存の Outlook データ ファイル(X)
参照(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

8

アカウント設定のテストが成功すれば、入力した設定に問題はありません。
【閉じる】をクリックします。

テスト アカウント設定

すべてのテストが完了しました。【閉じる】をクリックして続行してください。

中止(S)
閉じる(C)

タスク エラー

タスク	状況
✓ 受信メール サーバー (POP3) へのログイン	完了
✓ テスト電子メール メッセージの送信	完了

9

セットアップの完了画面にて [完了] ボタンをクリックすると設定は完了です。

