



[自動アカウントセットアップ]の画面で、[自分で電子メールやその他のサービスを 使うための設定をする(手動設定)]を選択して、[次へ]をクリックします。

◎ 電子メール アカウント(A)		
名前(Y):	例: Eiii Yasuda	
電子メール アドレス(E):	例: eiji@contoso.com	
パスワード(P): パスワードの確認入力(T):		
	インターネット サービス プロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。	
© テキスト メ ッ セージング (SI	NS)(X)	
◎ 自分で電子メールやその他	のサービスを使うための設定をする (手動設定)(M)	



新しいアカウントの追加画面の [サービスの選択] で [インターネット電子メール] を 選択して [次へ] をクリックします。

新しいアカウントの追加	x
サービスの選択	×
④ インターネット電子メール(1) For または Minn ヴ・ハーに接続して、電子メール メッセージを送受信します。	
Microsoft Exchange または互換性のあるサービス(M) 接続して、電子メールメッセージ、予定表、連絡先、ファックス、およびボイス メール メッセージにアクセスします。	
◎ テキスト メッセージング (SMS)(X) モバイル メッセージング サービスに接続します。	
< 戻る(B) () 次へ(N) > ()	キャンセル



[インターネット電子メール設定]で、メールアカウント情報の設定をします。 情報を入力後、【[次へ]ボタンをクリックしたらアカウント設定をテストする】に チェックを入れ、[詳細設定]ボタンをクリックします。



【ユーザー情報】		
名前	メールの差出人として表示される名前です。	
電子メールアドレス	コントロールパネルで設定したメールアドレスを入力します。	

	【サーバー情報】	
アカウントの種類	[POP3] を選択します。	B
受信メールサーバー	【新メールサーバー名】	
送信メールサーバー	【新メールサーバー名】	

	【メールサーバーへのログオン情報】
アカウント名	コントロールパネルで設定したメールアドレスを入力します ([@] 以降のドメイン名も含めて入力してください。)
パスワード	コントロールパネルで設定したメールアカウントのパスワードを 入力します。
パスワードを保存する	チェックを入れます。



[送信サーバー] タブの【送信サーバー(SMTP)は認証が必要】にチェックを入れ、 [受信メールサーバーと同じ設定を使用する]を選択します。

インターネット電子メール設定
全般 送信サーバー 接続 詳細設定
▼ 送信サーバー (SMTP) は認証が必要(0)
◎ 受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)
◎ 次のアカウントとパスワードでログオンする(L)
アカウント名(N):
パスワード(P):
✓ パスワードを保存する(R)
セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) (2対応(Q)
◎ メールを送信する前に受信メール サーバー(こログオンする(1)
OK キャンセル

[詳細設定] タブの【受信サーバー(POP3)】に[**110**]、



【送信サーバー(SMTP)】に[**587**]と入力し[OK]ボタンをクリックします。 (弊社の送信サーバーでは[25]も利用可能です。)

インターネット電子メール設定	×
全般 送信サーバー 接続 詳細設定	
サーバーのボート番号	_
受信サーバー (POP3)(D: 110 標準設定(D)	
□ このサーバー(は暗号(とされた接続 (SSL) が必要(E)	
送信サーバー (SMTP)(O): 25	_
使用する暗号化接続の種類(C): なし	-
サーバーのタイムアウト(T)	-
2017 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	
■ □□□□ ■ サーバーにメッセージのコピーを置く(L)	
📝 サーバーから削除する(R) 14 🚔 日後	
[前]除済みアイテム]から削除されたら、サーバーから削除(M)	
UK 47721	,



[インターネット電子メール設定] の各項目を確認して、 [次へ] をクリックします。

ユーザー情報		アカウント設定のテスト
名前(Y):	会社のメール	この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことを
電子メール アドレス(E):	example@example.com	のもリッシンスタッテストを美にするのには、レクリンノトをス定のテスト」を クリックします(ネットワークに接続されている必要があります)。
サーバー情報		
アカウントの種類(<u>A</u>):	POP3	レガワント設定のテスト(I)
受信メール サーバー(I):	m199.secure.ne.jp	☑[)次へ] ボタンをクリックしたらアカウント設定をテストす ろ(5)
送信メール サーバー (SMTP)(<u>O</u>):	m199.secure.ne.jp	新しいメッセージの配信先:
メール サーバーへのログオン情	ŧ	◎ 新しい Outlook データファイル(W)
アカウント名(山):	example@example.com	○ 既存の Outlook データファイル(X)
パスワード(<u>P</u>):	*****	参照(5)
✓ /		
ー ー メール サーバーがわキュリティで	ー 「保護されたパスワード認証 (SPA)	
メールサーバーがセキュリティで に対応している場合には、チェ	『保護されたパスワード認証 (SPA) ック ボックスをオンにしてください(<u>Q</u>)	



アカウント設定のテストが成功すれば、入力した設定に問題はありません。 [閉じる]をクリックします。

テスト アカウント設定		
すべてのテストが完了しました。 閉じる] をクリックして続け		
		閉じる(0)
タスク エラー		
タスク	状況	
✓受信メールサーバー (POP3) へのログオン	完了	
┃	完了	



セットアップの完了画面にて [完了] ボタンをクリックすると設定は完了です。

